
# Parametergleichungen einer Ebene

## (1) Die Drei-Punkte-Form einer Ebene:



Eine Ebene E ist eindeutig durch die Angabe dreier Punkte A, B und C, die nicht auf einer gemeinsamen Geraden liegen, festgelegt.

$$E: x = a + s \cdot AB + t \cdot AC$$
  
 $E: x = a + s \cdot (b - a) + t \cdot (c - a)$  mit s,  $t \in \mathbb{R}$ 


## Beispiel:

Ermitteln Sie die Parametergleichung der Ebene E, die durch die Punkte A(2/1/-1), B(-2/3/0) und C(1/-3/2) festgelegt ist.

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

# (2) Die Punkt-Richtungsform der Ebenengleichung:



Eine Ebene E im Anschauungsraum ist durch die Angabe eines Punktes A und zweier nicht paralleler Richtungen u und v eindeutig festgelegt.

$$E: x = a + s \cdot u + t \cdot v$$
 mit s,  $t \in \mathbb{R}$  und u, v linear unabhängig

### Anwendungen:

1) Aufstellen einer Ebene, die von zwei sich schneidenden Geraden g und h aufgespannt wird.

Aufhängepunkt der Ebene: beliebiger Punkt der Geraden g bzw. h Richtungsvektoren der Ebene: Richtungsvektoren von g und h

#### Beispiel:

Stellen Sie die Parametergleichung der Ebene E auf, die von den zwei sich schneidenden

Geraden 
$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 und  $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$  aufgespannt wird.

$$\vec{E:x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

2) Aufstellen einer Ebene, die von zwei parallelen Geraden g und h aufgespannt wird.

Aufhängepunkt der Ebene: beliebiger Punkt der Geraden g bzw. h Richtungsvektoren der Ebene: 1) Richtungsvektor der Geraden g bzw. h

2) Vektor von einem Punkt der Geraden g zu einem Punkt der Geraden h, z.B. Vektor zwischen den Aufhängepunkten von g und h

### Beispiel:

Stellen Sie die Parametergleichung der Ebene E auf, die von den zwei parallelen

Geraden 
$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$
 und  $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -10 \end{pmatrix}$  aufgespannt wird.

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

3) Aufstellen einer Ebene, die durch eine Gerade g und einen Punkt P∉g aufgespannt wird.

Aufhängepunkt der Ebene: beliebiger Punkt der Geraden g Richtungsvektoren der Ebene: 1) Richtungsvektor der Gerade g

2) Vektor von einem Punkt der Geraden g zum Punkt P

## Beispiel:

Stellen Sie die Parametergleichung der Ebene E auf, die von der Geraden

$$g: x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
 und P(3/4/6)  $\notin$  g aufgespannt wird.

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$